

Configurazione di Microsoft Outlook Express

Tra parentesi quadre e di differente colore le parole chiave della versione in lingua inglese.

1. Dal menu` **Strumenti** [Tools] selezionare la voce **Account...** [Accounts...].
2. Nella finestra che si apre, premere il pulsante **Aggiungi...** [Add...] e selezionare la voce **Posta elettronica...** [Mail...].
3. Nella nuova finestra che appare digitare il proprio **nome** e **cognome**. Premere il pulsante **Avanti >** [Next >].
4. Digitare il proprio indirizzo di posta elettronica. Premere il pulsante **Avanti >** [Next >].
5. Selezionare la voce **IMAP** come tipo di server per la posta in arrivo. Digitare **mailbox.roma1.infn.it** nella casella **Server posta in arrivo** [Incoming mail server] e **smtp.roma1.infn.it** nella casella **Server posta in uscita** [Outgoing mail server]. Premere il pulsante **Avanti >** [Next >].
6. Inserire la propria **username**, comunicata dal Servizio Impianti Calcolo e Reti a seguito della richiesta dell'account di posta elettronica, nella casella **Nome account** [Account name]. **Non digitare la password nella casella Password e deselezionare la voce Memorizza password** [Remember password]. Premere il pulsante **Avanti >** [Next >].
7. Premere il pulsante **Fine** [Finish]. La finestra di cui al punto 3 si chiuderà`.
8. Nella finestra rimasta aperta, selezionare, in alto, la scheda **Posta elettronica** [Mail]. Selezionare con un click del mouse l'account appena creato e premere il pulsante **Proprietà** [Properties].
9. Nella nuova finestra che appare, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** [Advanced]. Relativamente al server di posta in arrivo (IMAP), spuntare la voce **Il server necessita di una connessione protetta (SSL)** [This server requires a secure connection (SSL)] . Il numero della porta passerà` da 143 a 993. Premere il pulsante **OK**.
10. Premere il pulsante **Chiudi** [Close] nella finestra rimasta aperta.
11. Dal menu` **Strumenti** [Tools] selezionare la voce **Opzioni...** [Options...].
12. Nella finestra che appare, selezionare la scheda **Generale** [General]. Spuntare la voce **All'avvio vai alla cartella Posta in arrivo** [When starting, go directly to my 'Inbox' folder]. Deselezionare la voce **Invia e ricevi messaggi all'avvio** [Send and receive messages at startup]. Spuntare la voce **Rileva nuovi messaggi ogni** [Check for new messages every] e impostare il tempo a 1 minuto.
13. Selezionare la scheda **Manutenzione** [Maintenance]. Spuntare le voci **Svuota la cartella Posta eliminata all'uscita** [Empty messages from the 'Deleted Items' folder on exit] e **Rimuovi i messaggi eliminati all'uscita dalle cartelle IMAP** [Purge deleted messages when leaving IMAP folders].
14. Selezionare la scheda **Invio** [Send]. Spuntare la voce **Invia messaggi immediatamente** [Send messages immediately].
15. Premere il pulsante **OK**. La configurazione è` completata.